

Gestionnaire d'images de JCE

Sommaire

Présentation générale	4
➤ Les deux gestionnaires d'images de JCE	4
➤ Installer le gestionnaire étendu d'images.....	4
➤ L'icône du gestionnaire d'images de la barre d'outils de JCE	5
• Modifier la barre d'outils de JCE	6
Insérer une image	8
➤ Ouvrir le gestionnaire d'images	8
➤ Afficher le contenu d'un dossier / Créer un dossier	9
➤ Envoyer une image sur le serveur.....	10
• Redimensionner les images lors de l'envoi (Gestionnaire étendu d'images)	11
• Créer des miniatures des images lors de l'envoi (Gestionnaire étendu d'images)	12
➤ Sélection d'une image, paramètres de base.....	12
• URL.....	12
• Description	12
• Dimension.....	12
• Alignement	12
• Marge	13
• Nettoyer	13
• Bordure.....	13
➤ Action sur image	14
• Transformer une image (Gestionnaire étendu d'images)	15
• Créer une miniature de l'image (Gestionnaire étendu d'images).....	16
Créer un lien sur une image.....	17
Créer un popup	18
Paramètres du gestionnaire d'images	19
➤ Paramètres standards.....	20
• Chemin du répertoire principal	20
• Poids maximum d'envoi	20
• Extensions autorisées.....	20
• Fichier système	20
➤ Valeurs par défaut.....	21
• Description	21
• Marge Haut.....	22
• Marge Droite	22
• Marge Bas.....	22
• Marge Gauche	22
• Bordure activée	22

•	Épaisseur de bordure	22
•	Style de bordure	22
•	Couleur de bordure	22
•	Alignement	23
•	Toujours inclure les dimensions	23
•	Styles	23
•	Ajouter des styles	23
•	Titre	23
•	ID de l'élément	23
•	Direction d'écriture	23
•	Image Map.....	23
•	Longue description	23
➤	Permissions	23
•	Afficher l'onglet Rollover	24
•	Afficher l'onglet Avancé	24
•	Afficher les options de taille.....	24
•	Afficher les options d'alignement	24
•	Afficher les options de marge	24
•	Afficher les options de bordure.....	24
•	Envoi sur le serveur	24
•	Créer des dossiers	25
•	Effacer des dossiers	25
•	Renommer des dossiers	25
•	Copier/couper/coller dossiers.....	25
•	Effacer des fichiers	25
•	Renommer des fichiers.....	25
•	Copier/couper/coller fichiers	25
•	Redimensionnement à l'envoi.....	25
•	État du redimensionnement	25
•	Miniatures à l'envoi	25
•	État des miniatures.....	25
•	Recadrer les miniatures.....	25
•	Transformation d'images	26
•	Gestion des miniatures.....	26
•	Insertion de plusieurs images.....	26
•	Ajout par Glisser-déplacer	26
➤	Paramètres avancés (Gestionnaire étendu d'images)	26
•	Mode d'affichage.....	26
•	Vignettes en caches.....	27
•	Dossier du cache.....	27
•	Taille du cache (Mo)	27
•	Durée du cache.....	27
•	Limite des fichiers en cache	27
•	Largeur (px)	27
•	Hauteur (px)	27
•	Qualité (%).....	27

- Présélection de redimensionnement 27
- Présélection de cadrage 27
- Largeur des miniatures (px)..... 27
- Hauteur des miniatures (px)..... 27
- Qualité des miniatures (%) 27
- Dossiers des miniatures..... 27
- Préfixe des miniatures 28
- Utiliser IMagick si disponible 28
- Popups (Gestionnaire étendu d'images)..... 28
 - Défaut 28
 - Popups JCE MediaBox 28
 - Attributs JCE MediaBox 28
 - Groupe 29
 - Icône du popup..... 29
 - Position de l'icône 29
 - Popup automatique..... 29
 - Masquer le lien 29
 - Type de contenu 29
 - Popups HTML..... 29

JCE Administration :: Panneau de contrôle

↑ Mises à jour

Panneau de contrôle


 Configuration


 Profils JCE


 Installation de compléments JCE


 Gestionnaire de fichiers



 JCE MediaBox

Support en anglais	www.joomlacontenteditor.com/support
Licence	GNU General Public License, version 2
Version	2.4.6
Flux d'informations	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="font-size: 0.8em;">📄</div> JCE 2.4.6 released </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="font-size: 0.8em;">📄</div> Image Manager Extended 2.0.27 released </div>
Mises à jour	<div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 5px; display: inline-block; border-radius: 3px;"> 🔔 Mises à jour disponibles </div>

Présentation générale

Pour insérer des images dans des contenus (description de catégories, articles, modules, ou divers composants), vous devez utiliser soit :

- le gestionnaire d'images de l'éditeur, si existant ;
- le gestionnaire d'images de Joomla (bouton "Image" disponible sous l'éditeur (doit être activé dans la gestion des plug-ins de Joomla, type "editors-xtd"))



- i** A noter que pour insérer une image dans un contenu, elle doit au préalable être envoyée sur le serveur. Le gestionnaire d'images de l'éditeur JCE vous permet d'envoyer des images sur le serveur et de les insérer dans les contenus.

Les deux gestionnaires d'images de JCE

JCE propose deux gestionnaire d'images :

- le "**Gestionnaire classique d'images**"  intégré nativement ;
- le "**Gestionnaire étendu d'images**"  est disponible dans la suite des plug-ins complémentaires proposés par l'auteur de JCE sous abonnement annuel (comprend les mises à jour durant une année : <https://www.joomlacontenteditor.net/subscribe>).

Le gestionnaire étendu d'images intègre différentes fonctions supplémentaires telles :


- prévisualisation des images sous forme de miniatures dans la liste des images ;
- redimension des images lors de leur envoi sur le serveur ;
- création d'une miniature (pour popup) lors de l'envoi sur le serveur ;
- transformation d'une image déjà sur le serveur (redimension, cadrage, rotation, filtres divers) ;
- création d'une miniature (pour popup) d'une image déjà sur le serveur;
- onglet supplémentaire pour la création de popup image avec légende.

Installer le gestionnaire étendu d'images


Si vous avez souscrit à l'abonnement des plug-ins complémentaires proposés par l'auteur de JCE, vous devez d'abord les télécharger sur le site officiel, puis les installer par le gestionnaire d'installation de JCE (et non de Joomla!).

- i** Le gestionnaire étendu d'images s'installe comme tout autre plug-in de JCE.

Pour accéder à l'interface d'installation de JCE, cliquez sur le menu déroulant "*Composants -> JCE Administration -> Installation compléments*".




Menu "Composants" sous Joomla! 2.5



Menu "Composants" sous Joomla! 3.x

Cliquez sur le bouton "**Parcourir**" pour sélectionner le plug-in sur votre ordinateur, puis cliquez sur le bouton "**Installer**" pour lancer le processus d'installation.



L'installation du plug-in achevée, celui-ci apparaît dans la liste des plug-ins installés.

L'icône du gestionnaire d'images de la barre d'outils de JCE

Lorsque vous souhaitez insérer ou modifier une image avec l'éditeur JCE, vous devez utiliser l'icône du gestionnaire classique d'images  affichée dans la barre d'outils ou, si vous avez souscrit à l'abonnement des plug-ins complémentaires, l'icône du gestionnaire étendu d'image illustrée par l'icône .

Si vous avez installé le gestionnaire étendu d'images, il se peut que les deux icônes soient affichées dans la barre d'outils. Vous devez alors éditer le profil JCE utilisé pour retirer l'icône du gestionnaire classique d'images, il ne vous est plus utile.

Si aucune des ces deux icônes n'est affichée, c'est que le profil JCE utilisé a déjà été modifié, adaptez-le.


Modifier la barre d'outils de JCE

Pour modifier la barre d'outils de JCE, vous devez éditer le profil JCE utilisé.

- Les profils JCE peuvent être liés à des groupes Joomla! ou des utilisateurs spécifiques, ce qui permet d'adapter les barres d'outils et les paramètres des plug-ins selon les besoins.

Accéder au profil JCE utilisé

Affichez les différents profils par le menu déroulant "Composants -> JCE Administration -> Gestion des profils".



Menu "Composants" sous Joomla! 2.5

Menu "Composants" sous Joomla! 3.x

Vous pouvez également accéder à la gestion des profils depuis le panneau de contrôle de JCE. Pour accéder au panneau de contrôle vous devez cliquer sur le lien de menu...

- Composants -> **JCE Administration**
ou...
- Composants -> JCE Administration -> **Panneau de contrôle**

Cliquez ensuite sur le lien à gauche ou le bouton nommé "Profils JCE".



Dans la liste des profils JCE, cliquez sur le titre du profil utilisé.

- Si vous ne savez pas quel est le profil JCE que vous utilisez, éditez-les un à un pour repérer lequel est lié au groupe Joomla dont vous faites partie ou lequel est lié à vous en tant qu'utilisateur individuel.

En général, le super Utilisateur est lié au premier profil de la liste.

Système Utilisateurs Menus Contenu Composants Extensions Aide kit 336a Joomla!

JCE Administration :: Profils JCE

Nouveau Modifier Copier Exporter Publier Dépublier Delete Aide

Panneau de contrôle
Configuration globale
Profils JCE
Installation
JCE MediaBox

Rechercher Rechercher Nettoyer Importer un profil Parcourir... Importer

Nom	Statut	Ordre	ID de l'élément
Administration Profil d'administration (défaut)	☉	1	1
Frontal Profil pour la rédaction en frontal.	☉	2	2
Public Profil pour les simples enregistrés et visiteurs	☉	3	3
Mobile Sample Mobile Profile	☉	4	4

1 Cliquez sur le profil utilisé

Élément dépublié

i La priorité des profils suit l'ordre chronologique de l'affichage en liste, triez les profils au besoin.

En édition du profil, exécutez les opérations suivantes...

- Allez dans l'onglet "**Barre d'outils**" et utilisez l'ascenseur si nécessaire pour afficher la barre d'outils de l'éditeur : "**Fonctions actives**".
- Si vous utilisez le gestionnaire étendu d'images et que l'icône du gestionnaire classique d'images est également sur la barre d'outils, cliquez sur cet icône et glissez-la sur une des barres du bas dans la partie "**Fonctions disponibles**", ce plug-in ne sera ainsi plus visible.
- Si aucune icône de gestionnaire d'images n'est affichée dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône qui est alors disponible dans une des barres du bas (Fonctions disponibles) et glissez-la dans la ligne souhaitée de la barre d'outils.

Fonctions actives

600px

[Afficher/Masquer]

Note : vous pouvez réorganiser les icônes en les glissant sur les différentes barres, et supprimer ou ajouter des barres entières

[Afficher/Masquer]

Styles Format Font Family Font Size A₂ A² Ω

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Path:

Fonctions disponibles

💡 Astuce : vous pouvez réorganiser les icônes en les glissant sur les différentes barres de l'éditeur ; vous pouvez ajouter ou supprimer des barres entières en les glissant vers ou de la partie du bas.

i Vous pouvez modifier les paramètres par défaut du gestionnaire d'images dans l'onglet "Paramètres des plug-ins" (voir chapitre "[Paramètres du gestionnaire d'images](#)" en fin de tutoriel).

Généralités

Barre d'outils

Paramètres de l'éditeur

Paramètres des plug-ins


Insérer une image

Vous pouvez insérer des images dans toutes les interfaces chargeant l'éditeur JCE telles l'interface d'édition de catégories (pour la description), d'articles, de modules de type "Personnalisé", ou de divers composants où vous pouvez créer des contenus et qui chargent l'éditeur par la balise Joomla.

Ouvrir le gestionnaire d'images

Pour insérer une image, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez l'insérer et cliquez sur l'icône "Insérer/Modifier une Image" de la barre d'outils de JCE.

i Note : si vous souhaitez aligner l'image à droite, placez le curseur au début de la ligne correspondant au haut de l'image, vous spécifierez son alignement dans le gestionnaire d'images.



Barre d'outils dont les icônes ont été réordonnées de manière personnalisée

Comme présenté [plus haut](#), l'icône du gestionnaire d'images varie selon la version.

- Icône du "Gestionnaire classique d'images" : 
- Icône du "Gestionnaire étendu d'images" : 

Lors du clic sur l'icône du gestionnaire d'images, une fenêtre popup s'ouvre affichant différents onglets :

- **Image** : contient les paramètres de l'image ;
- **Rollover** : permet de spécifier une seconde image pour un effet rollover (changement de l'image au survol), généralement utilisé pour des boutons ;
- **Avancé** : attributs de l'images tels styles, titre, id, etc.
- **Popups** (gestionnaire étendu d'image uniquement) : permet de choisir l'image à afficher en popup et de spécifier les paramètres.




The screenshot shows the 'Image' tab of the Joomla! JCE image manager. It features several input fields and controls:

- URL:** images/joomla_logo_black.jpg
- Description:** joomla logo black
- Dimension:** 350 x 71, with a checked 'Proportionnel' checkbox.
- Alignement:** Droite, with a 'Nettoyer' dropdown set to '--Non défini--'.
- Marge:** Haut (5), Droite (0), Bas (5), Gauche (10), with an unchecked 'Égales' checkbox.
- Bordure:** checked 'Largeur' (1), 'Styles' (solide), and 'Couleur' (#d9d9d9).

On the right, there is a 'Prévisualisation' section showing a preview of the image with placeholder text: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.' The Joomla! logo is also visible in the preview.

Onglet "Image" (Gestionnaire classique d'images)


La partie du bas de la fenêtre du gestionnaire d'images est présente sur chaque onglet, elle permet de gérer les dossiers et les images.



Fenêtre complète du gestionnaire étendu d'images, onglet "Image"

Afficher le contenu d'un dossier / Créer un dossier

Avant de pouvoir insérer des images dans vos contenus, vous devez au préalable les envoyer sur le serveur. Prenez l'habitude de ne pas envoyer toutes vos images à la racine du gestionnaire d'images (le dossier "images" du site par défaut) mais dans des dossiers représentatifs, par exemple en reprenant les thèmes ou catégories de votre site, cela vous aidera à retrouver vos images.



- **Note** : le dernier répertoire ouvert avec le gestionnaire d'images de JCE est celui affiché par défaut s'il a été consulté dans la même session Joomla.
- Pour afficher le contenu d'un dossier, cliquez sur son nom dans la partie gauche nommée "**Dossiers**". Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier dans la partie de droite, mais pas sur l'icône du dossier ni sur la case à cocher qui elle permet de sélectionner le dossier.
- Pour créer un dossier, cliquez sur l'icône "**Nouveau dossier**"  disponible sur la droite de la barre du milieu, au-dessus du bloc "Détails".

Lorsque vous sélectionnez un dossier, différentes icônes apparaissent sur la droite :

- **Supprimer** : permet de supprimer la ou les images sélectionnées ;
 - **Renommer** : permet de renommer l'image sélectionnée ;
 - **Copier** : permet de copier la ou les images sélectionnées ;
 - **Couper** : permet de couper la ou les images sélectionnées ;
 - **Coller** : permet de coller le dossier copié ou coupé.
- Note** : le dossier racine du gestionnaire d'images peut être modifié dans les paramètres du plug-in disponibles dans le profil JCE utilisé (voir chapitre "[Paramètres du gestionnaire d'images](#)").

Envoyer une image sur le serveur

Maintenant que vous avez choisi le dossier dans lequel envoyer l'image, cliquez sur l'icône "**Envoyer**"  disponible sur la droite de la barre du milieu, au-dessus du bloc "Détails".

Une fenêtre popup s'ouvre. Vous pouvez :


- y glisser l'image ou les images à envoyer depuis une fenêtre du gestionnaire de fichiers de votre ordinateur ;
- choisir l'image ou les images à envoyer en cliquant sur le bouton "**Explorer**".



Fenêtre d'envoi des fichiers du "Gestionnaire classique d'images"

- Note** : vous pouvez adapter le poids maximum d'envoi, les extensions de fichiers autorisées, et plus encore dans les paramètres du plug-in disponibles dans le profil JCE utilisé (voir chapitre "[Paramètres du gestionnaire d'images](#)" en fin de tutoriel).

La fenêtre d'envoi des fichiers qui s'ouvre avec le gestionnaire étendu d'images intègre des paramètres supplémentaires.



Fenêtre d'envoi des fichiers du "Gestionnaire étendu d'images"

Redimensionner les images lors de leur envoi (Gestionnaire étendu d'images)

Si la case à cocher "**Redimension**" est cochée (disponible uniquement avec le gestionnaire étendu d'images), l'image sera redimensionnée lors de son envoi sur le serveur selon la taille de largeur et de hauteur définie, en gardant le ratio largeur/hauteur d'origine (l'image n'est pas recadrée ou déformée).

La valeur la plus grande définie dans les champs "Largeur" et "Hauteur" est celle qui est appliquée lors du redimensionnement au plus long côté de l'image, qu'elle soit horizontale ou verticale. **Exemple** : dans l'image ci-dessus, la valeur la plus grande définie dans les champs "Largeur" et "Hauteur" est 640px, ce qui correspond à une image horizontale. Si vous envoyer une image verticale, la valeur de 640px sera celle appliquée lors du redimensionnement à la hauteur de l'image et non à la largeur.

Note : l'activation de la redimension, la case cochée par défaut, et les valeurs de taille se règlent dans les paramètres du plug-in disponibles dans le profil JCE utilisé (voir chapitre "[Paramètres du gestionnaire d'images](#)" en fin de tutoriel).

Conseil : il est important de ne pas utiliser des images trop lourdes qui demandent un temps et un quota de téléchargement conséquent, vos visiteurs sur smartphones et tablettes vous en seront reconnaissants.

Si vous ne disposez pas du gestionnaire étendu d'images, vous devez traiter vos images avec un logiciel adapté avant leur envoi sur le serveur (par exemple en logiciel gratuit : [XnView](#) ou [IrfanView](#)).

Créer des miniatures des images lors de l'envoi (Gestionnaire étendu d'images)

Si la case à cocher "**Miniature**" est cochée (disponible uniquement avec le gestionnaire étendu d'images), une miniature de l'image sera créée lors de son envoi sur le serveur en utilisant les dimensions spécifiées, tout en gardant le ratio largeur/hauteur d'origine.

Si la case à cocher "Recadrer" est cochée, la miniature sera recadrée pour s'adapter aux dimensions.

L'activation de la création de miniature, la case cochée par défaut, et les valeurs de taille se règlent dans les paramètres du plug-in disponibles dans le profil JCE utilisé (voir chapitre "[Paramètres du gestionnaire d'images](#)" en fin de tutoriel).

Sélection d'une image, paramètres de base


Maintenant que vous avez envoyé votre image sur le serveur, vous pouvez la sélectionner pour l'insérer.

URL

Cliquez sur le nom de l'image pour la sélectionner et insérer son URL dans le champ "**URL**"; vous pouvez également cocher la case à cocher de l'image et cliquer sur l'icône "**Insérer**"  disponible à droite.

Description

Par défaut, le nom de l'image est utilisé pour remplir le champ "**Description**". Si des `_` sont présents dans le nom, ils seront supprimés. Adaptez ce titre au besoin, il peut aider au référencement du contenu.



Dimension

Vous pouvez diminuer la taille de l'image en changeant les valeurs des champs "**Dimension**".

Attention, cela ne diminue pas le poids de l'image mais réduit sa qualité, il vaut mieux la redimensionner avec la fonction prévue du gestionnaire étendu d'images (création d'une nouvelle image selon algorithme) ou, si vous ne disposez que du gestionnaire classique d'images, avec un logiciel spécifique.

Note : n'agrandissez jamais une image avec les valeurs de dimension, la qualité serait trop altérée.

Alignement

Vous pouvez aligner l'image par trois valeurs d'alignement appliquées par un attribut de style :

- **Gauche** : image à gauche avec texte à droite sur toute la hauteur de l'image (float: left) ;
- **Centré** : image centrée avec texte en dessous de l'image (margin-left: auto & margin-right: auto) ;
- **Droite** : image à droite avec texte à gauche sur toute la hauteur de l'image (float: right).

Pour une mise en page différente, par exemple une image centrée avec du texte à gauche et à droite, vous devez utiliser des tableaux avec des colonnes ou, des blocs de type "div" auxquels vous appliquez des valeurs d'alignement et de largeur.

Astuce : utilisez la balises "div" de préférence aux tableaux, les contenus seront mieux référencés.

Mise en page avec balise "div"

`style="width: 33%; float: left;"/>`
`style="width: 34%; float: left;"/>`
`style="width: 33%; float: left;"/>`

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Paragraphe avec `style="clear: both"` pour sortir des alignements (float) supérieurs.

Mise en page avec tableau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tableau avec 3 colonnes : 33% + 34% + 33% - Marge intérieure : 5px
Alignement du contenu des cellules : Haut

Marge

Si vous alignez l'image à gauche ou à droite, pensez à appliquer une marge du côté adéquat pour que le texte ne colle pas à l'image ; si l'image est alignée à droite, la marge sera à gauche.

Pour attribuer des marges différentes selon les côtés, vous devez décocher la case "Égales".



Astuce : pour centrer l'image, appliquez la valeur "auto" comme marge gauche et droite.

Nettoyer

Cet attribut de style (clear) permet d'empêcher tout contenu de s'afficher sur la gauche et/ou sur la droite de l'image.

Ce paramètre n'est actif que si l'image est alignée à gauche ou à droite !

Bordure


Vous pouvez ajouter une bordure à l'image en spécifiant son épaisseur, son type et sa couleur.

Vous pouvez choisir l'épaisseur dans la liste déroulante (0 à 9 + fin + moyen + épais), ou cliquez sur le calepin  et définir une valeur manuellement.

Les différents types disponibles de bordure sont :


- Solide
- Tirets
- Pointillés
- Double
- Rainure
- Intérieur
- Extérieur
- Strié

La couleur doit être indiquée en valeur hexadécimale. Le plus simple est de cliquer sur l'icône et de sélectionner la couleur en cliquant à l'endroit souhaité de la palette de couleur, ou en choisissant parmi les couleurs web, les couleurs nommées, ou encore parmi celles utilisées par le template du site.



Action sur image

Lorsque vous sélectionnez une image, une série d'icône apparaît sur la droite.



Affichage "Vignettes" disponible uniquement dans le Gestionnaire étendu d'image

Dans l'ordre, les fonctions des icônes sont :

- ✗ **Supprimer** : permet de supprimer la ou les images sélectionnées ;
- 📁 **Renommer** : permet de renommer l'image sélectionnée ;
- 📄 **Copier** : permet de copier la ou les images sélectionnées ;
- ✂ **Couper** : permet de couper la ou les images sélectionnées ;
- 📄 **Coller** : permet de coller la ou les images copiées ou collées. Note : l'icône "Coller" n'apparaît qu'après un "Copier" ou un "Couper" ;
- 🔍 **Prévisualiser** : permet de prévisualiser l'image dans une fenêtre popup ;
- 📄 **Insérer** : permet de sélectionner l'image comme celle à insérer, tel le double clic sur le nom du fichier (ou sa vignette avec le gestionnaire étendu d'images).

Et, uniquement dans le gestionnaire étendu d'images :

- 📄 **Transformer** : permet de redimensionner, recadrer et d'appliquer des effets à l'image sélectionnée ;
- 📄 **Créer une miniature** : permet de créer une miniature de l'image sélectionnée, en général pour la création de popup.


Transformer une image (Gestionnaire étendu d'images)

Le gestionnaire étendu d'images vous permet de transformer des images en les recréant entièrement à l'aide d'algorithmes spécifiques, afin de n'altérer que peu la qualité tels des logiciels de traitement d'images. Sélectionnez l'image que vous souhaitez transformer puis cliquer sur l'icône "Transformer" 

Le gestionnaire étendu d'images propose les fonctions de transformation d'image suivantes...


Modification

- **Redimension** : selon la taille indiquée dans les champs ou selon les tailles prédéfinies dans les paramètres du plug-in (voir chapitre "Paramètres du gestionnaire d'images" en fin de tutoriel) ; vous pouvez également glisser/déplacer les poignées autour de l'image.
- **Cadrage** : selon la taille indiquée dans les champs ou selon les tailles prédéfinies dans les paramètres du plug-in (voir chapitre "Paramètres du gestionnaire d'images" en fin de tutoriel) ; vous pouvez cocher la case "Proportionnel" pour préserver le ratio hauteur/largeur de l'image.
- **Rotation** : 90° droite - 90° gauche - Verticale - Horizontale



Effets

- Éclaircir - Assombrir - Désaturer - saturer
Cliquez le nombre de fois souhaité sur la vignette pour répéter l'effet.
- Niveau gris - Sépia - Négatif - Noir&Blanc
Cliquez sur la vignette pour appliquer l'effet.





- Le bouton "**Annuler**" permet de rétablir l'état original de l'image.
- Le bouton "**Précédent**" permet de revenir à l'opération précédente.
- Le bouton "**Sauver**" permet d'enregistrer l'image avec les modifications appliquées.

Lorsque vous avez appliqué toutes les modifications souhaitées, cliquez sur "**Sauver**" puis sur la croix en haut à droite pour fermer la fenêtre de transformation d'image.

Créer une miniature de l'image (Gestionnaire étendu d'images)

Si vous n'avez pas créé la miniature lors de l'envoi de l'image sur le serveur, le gestionnaire étendu d'images vous propose également de la créer à partir d'une image déjà présente sur le serveur.

Sélectionnez l'image, puis cliquez sur l'icône "**Créer une miniature**" 

Une fenêtre popup s'ouvre avec des valeurs de largeur et de hauteur que vous pouvez adapter.

Dans la partie de gauche, à l'aide des poignées de redimensionnement et en glissant/déplaçant la zone déterminée, vous pouvez spécifier la partie de l'image à utiliser pour la création de la miniature.

Vous pouvez adapter la qualité de la miniature ; plus elle est grande, plus elle devra être de qualité.

 **Conseil** : il n'est en général pas nécessaire de spécifier une qualité de 100%, évaluez la limite où l'image commence à s'altérer, sans oublier que plus l'image est de qualité, plus elle est longue à charger.



Une miniature créée est enregistrée dans un sous-dossier nommé "**thumbnails**", créé automatiquement si inexistant à l'endroit où se situe l'image originale ayant servi à sa création.

Les miniatures sont nommées comme les images originales, mais avec en plus le préfixe "**thumb_**".

 **Note** : vous pouvez changer le nom des sous-dossiers et le préfixe du nom des miniatures dans les paramètres du plug-in (voir chapitre "[Paramètres du gestionnaire d'images](#)" en fin de tutoriel).

Les miniatures sont en général créées pour servir de lien vers des popups contenant l'image en grande taille et de meilleure qualité.


Astuce : dans l'onglet "Popup" du gestionnaire étendu d'images, lorsque vous choisissez l'image à afficher en popup, il vous est proposé d'utiliser la miniature créée à partir de cette image : "**Utiliser la miniature associée pour le lien popup**". Vous pouvez ainsi en une opération insérer la miniature à l'endroit où vous avez placé votre curseur, et créer la fenêtre popup avec l'image grande taille.

Créer un lien sur une image

Pour créer un lien sur une image, sélectionnez-là et cliquez sur le gestionnaire de liens 

Indiquez l'URL du lien ou, sélectionnez un fichier à afficher ou, indiquez une adresse e-mail ou, sélectionnez un lien vers un contenu Joomla.

Astuce : le fichier à afficher peut également être un document PDF ou autre.




Le screenshot montre l'interface 'Gestionnaire de liens' avec les onglets 'Liens', 'Avancé' et 'Popups'. L'onglet 'Liens' est actif. Le champ 'URL' contient 'images/sampleddata/thumbnails/fond_marin.jpg'. À droite de ce champ, il y a deux boutons : un bouton 'Ajouter un fichier' (document avec plus) et un bouton 'Ajouter un lien' (mail avec plus). Une annotation 'Sélectionner un fichier' pointe vers ces boutons. En dessous, il y a un champ de recherche 'Rechercher...' et un bouton 'Rechercher'. Une liste de liens Joomla est visible : 'Contacts', 'Articles', 'Menu', 'Liens web'. Une annotation 'Sélectionner un élément Joomla' pointe vers cette liste. Une annotation 'Indiquer une adresse e-mail' pointe vers le bouton 'Ajouter un lien'. En bas, il y a des champs 'Ancre', 'Cible' (pré-rempli avec 'Afficher dans une nouvelle fenêtre') et 'Titre'. Une annotation 'Bouton affiché si modification de lien' pointe vers le bouton 'Mettre à jour' dans la barre d'actions, qui est entouré d'une boîte verte. Les autres boutons de la barre d'actions sont 'Insérer', 'Aide' et 'Annuler'.

Lorsque vous avez sélectionné votre lien, cliquez sur le bouton "Insérer" (ce bouton se transforme en "Mettre à jour" si vous êtes en modification et non en création de lien).

Note : les liens popup s'ouvrent dans de nouvelles fenêtres. Si vous ne l'indiquez pas, ce paramètre sera automatiquement appliqué lors de la fermeture de la fenêtre du gestionnaire de lien après le clic sur le bouton "Insérer".

Créer un popup

Pour créer un popup avec le gestionnaire classique d'images, sélectionnez l'image et cliquez sur le gestionnaire de liens , puis sur l'onglet "Popups".



- **Type** : choisissez dans la liste déroulante le type de fenêtre popup que vous souhaitez utiliser.
Si vous n'installez pas JCE MediaBox, seule la fenêtre popup HTML vous sera proposée ; à noter que ce type de fenêtre popup peut être bloqué par les systèmes anti-popup, ce qui n'est pas le cas de JCE MediaBox.
JCE MediaBox propose trois styles de popup, "**light**", "**shadow**" et "**squeeze**" que vous pouvez sélectionner dans les paramètres de JCE MediaBox. Les paramètres de JCE MediaBox sont accessibles depuis le panneau de contrôle de JCE : *Composants* -> *JCE Administration* -> **Panneau de contrôle** puis onglet "**JCE MediaBox**".
- **Titre** : titre affiché dans la fenêtre popup. La position dépend du style du popup.
- **Légende** : légende affichée dans la fenêtre popup. La position dépend du style du popup.
- **Groupe** : attribuer un même nom de groupe permet de lier différentes popups d'un même contenu (description de catégorie, article, module personnalisé) en une galerie avec flèches de défilement (l'aspect des flèches ou le défilement automatique dépend du style du popup).
- **Icône de popup** : afficher ou non l'icône du lien popup 🔍
- **Position de l'icône** : position de l'icône du lien popup.
- **Dimension** : dimension de la fenêtre popup. Il n'est pas nécessaire de spécifier la dimension de la fenêtre popup si elle contient une image, elle s'adaptera automatiquement.
- **Popup automatique** : la fenêtre popup peut être ouverte automatiquement à l'affichage de la page qui la contient, une seule fois (la première) ou à chaque fois.

- **Masquer le lien** : si oui, la miniature ayant le lien vers la fenêtre popup sera masquée à l'affichage final (pas en mode d'édition pour permettre de gérer le lien). Cette fonction n'est à utiliser que si vous liez des popups en galerie en leur donnant un nom de groupe identique. Attention, vous devez laisser au minimum un lien visible pour lancer la galerie.
- **Type de contenu** : choisissez dans la liste déroulante le type de contenu, S'il s'agit d'une image ou d'un lien interne vers un contenu Joomla, il n'est pas nécessaire de le préciser.

Paramètres supplémentaires

Vous pouvez ajouter des paramètres supplémentaires, en leur donnant un nom et en spécifiant leur valeur.

- **Nom** : nom du paramètre supplémentaire.
- **Valeur** : valeur du paramètre supplémentaire.

Lorsque votre lien est prêt, cliquez sur le bouton .

(ce bouton se transforme en "**Mettre à jour**" si vous êtes en modification et non en création de lien).

Paramètres du gestionnaire d'images

Vous pouvez adapter de nombreux paramètres par défaut du gestionnaire d'images en éditant le profil utilisé ; ces paramètres peuvent être adaptés dans chaque profil JCE selon ce que doit pouvoir faire les utilisateurs liés.

Accédez à la gestion des profils de JCE (voir chapitre "[Modifier la barre d'outils de JCE](#)").

Cliquez sur l'onglet "*Paramètres des plug-ins*"...



... puis sur l'onglet à gauche "*Gestionnaire d'images*" ou... "*Gestionnaire étendu d'images*" selon le plug-in que vous utilisez.

i Les champs vides reprennent les valeurs par défaut indiquées soit dans la "*Configuration globale de JCE*", soit dans l'onglet "*Paramètres de l'éditeur*" du même profil JCE.

Paramètres standards

Chemin du répertoire principal

Poids maximum d'envoi Limite d'envoi du serveur : 131072 KB

Extensions autorisées 

Image

Nouveau type... 


gif

jpeg

jpg

png

Fichier système



Cliquez sur le calepin pour afficher la gestion des types

Cliquez sur + pour ajouter un type...

Cliquez sur - pour supprimer un type

Décochez pour désactiver un type par défaut

Chemin du répertoire principal

Chemin relatif du répertoire principal, accessible depuis le gestionnaire de fichiers de JCE. Si laissé vide, le répertoire « **images** » sera utilisé.

Le chemin peut contenir les variables suivantes :

- \$id - sera remplacé par l'ID de l'utilisateur
- \$username - sera remplacé par l'identifiant
- \$usertype - sera remplacé par le type d'utilisateur Joomla
- \$profile - sera remplacé par le nom du profil JCE
- \$group - sera remplacé par le nom du groupe Joomla!
- \$year - sera remplacé par la date de l'année courante, exemple : 2014
- \$month - sera remplacé par la valeur numérique du mois courant, exemple : 06
- \$day - sera remplacé par la valeur numérique du jour courant, exemple : 10

Poids maximum d'envoi

Poids maximum autorisé pour l'envoi d'un fichier sur le serveur (en kilooctet) ; ne peut pas être supérieur que le maximum autorisé par le serveur (réglage par défaut : 1024 KB). Le poids maximum autorisé par le serveur est indiqué sur la droite de ce champ.

Extensions autorisées

Liste des extensions de fichiers autorisés à être envoyés/affichés. Cliquez sur l'icône avec le crayon pour modifier la liste des extensions ; les extensions peuvent être déplacées par glisser-déplacer, désactivées en décochant la case à cocher, créées ou supprimées en utilisant les symboles + et -

Fichier système

Fichier système utilisé pour le gestionnaire de fichiers, par défaut "Joomla!".

Valeurs par défaut

Description	<input type="text"/>
Marge Haut	--Non défini-- 
Marge Droite	--Non défini-- 
Marge Bas	--Non défini-- 
Marge Gauche	--Non défini-- 
Bordure activée	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Épaisseur de bordure	1 
Style de bordure	solide 
Couleur de bordure	#000000 
Alignement	--Non défini-- 
Toujours inclure les dimensions	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Styles	<input type="text"/>
Ajouter des styles	<input type="text"/>
Titre	<input type="text"/>
ID de l'élément	<input type="text"/>
Direction d'écriture	--Non défini-- 
Image Map	<input type="text"/>
Longue description	<input type="text"/> 

Description

Texte affiché si l'image n'est pas chargée (XHTML/WAI 508 Requis).

Paramètre uniquement disponible pour le gestionnaire classique d'images.

Marge Haut

Valeur en pixels (px) de la marge du haut par défaut. La liste déroulante propose les valeurs de 0 à 10. Cliquez sur le calepin  si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Marge Droite

Valeur en pixels (px) de la marge de droite par défaut. La liste déroulante propose les valeurs de 0 à 10. Cliquez sur le calepin  si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Marge Bas

Valeur en pixels (px) de la marge du bas par défaut. La liste déroulante propose les valeurs de 0 à 10. Cliquez sur le calepin  si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Marge Gauche

Valeur en pixels (px) de la marge de gauche par défaut. La liste déroulante propose les valeurs de 0 à 10. Cliquez sur le calepin  si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Bordure activée


Cliquez sur "Oui" pour activer la bordure par défaut et sur "Non" pour la désactiver.

Épaisseur de bordure

Épaisseur de bordure par défaut, en pixels (px). La liste déroulante propose les valeurs de 1 à 9, "fin", "moyen" et "épais". Cliquez sur le calepin  si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Style de bordure


Style de bordure par défaut. Sélectionnez le style dans la liste déroulante (voir image ci-dessous).



Couleur de bordure

Couleur de bordure par défaut.

Indiquez la couleur en valeur hexadécimale, ou cliquez sur le carré noir  pour choisir une couleur à l'aide de la palette interactive de couleurs, ou de la palette de couleurs web, ou de la palette des couleurs nommées, ou encore de la palette des couleurs utilisées dans le template.



Alignement

Alignement par défaut de l'image par valeur de style. Sélectionnez dans la liste déroulante entre " Centré ", " Gauche " et "Droite".

Toujours inclure les dimensions

Si oui, les dimensions seront toujours incluses lors de l'insertion d'images. Si non, les dimensions ne seront incluses que si elles sont différentes des dimensions de l'image originale. "Non" par défaut.

Styles

Liste des styles appliqués à l'élément sélectionné.

Ajouter des styles

Spécifiez les classes CSS (séparées par un espace) que vous souhaitez appliquer à l'élément.

Titre

Texte affiché en infobulle lors du survol de l'élément.

ID de l'élément

Identifiant unique de l'élément permettant de le distinguer d'autres éléments dans le contenu pour lui appliquer une propriété distincte.

Direction d'écriture

Direction d'écriture du contenu ("Gauche à droite" ou "Droite à gauche").

Image Map

Identifiant de l'image map (zone réactive). Exemple: #map

Longue description

Url du document contenant une longue description de l'image. Cliquez sur l'icône  pour choisir un fichier sur le serveur, en général un fichier de type PDF.

Permissions

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Afficher l'onglet Rollover | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non |
| Afficher l'onglet Avancé | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non |
| Afficher les options de taille | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non |
| Afficher les options d'alignement | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non |
| Afficher les options de marge | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non |
| Afficher les options de bordure | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non |
| Envoi sur le serveur | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non |
| Créer des dossiers | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non |
| Effacer des dossiers | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non |

- Renommer des dossiers Oui Non
- Copier/couper/coller dossiers Oui Non
- Effacer des fichiers Oui Non
- Renommer des fichiers Oui Non
- Copier/couper/coller fichiers Oui Non

Gestionnaire étendu d'images

Redimensionnement à l'envoi Oui Non

État du redimensionnement Activé Désactivé

Miniatures à l'envoi Oui Non

État des miniatures Activé Désactivé

Recadrer les miniatures Oui Non

Transformation d'images Oui Non

Gestion des miniatures Oui Non

Insertion de plusieurs images Oui Non

Ajout par Glisser-déplacer Oui Non

Afficher l'onglet Rollover

Afficher l'onglet Rollover et ses paramètres pour créer un effet rollover (changement d'image au survol).

Afficher l'onglet Avancé

Afficher l'onglet Avancé et ses paramètres pour appliquer des spécificités à l'image.

Afficher les options de taille

L'utilisateur peut voir et paramétrer les options de taille (largeur et hauteur).

Afficher les options d'alignement

L'utilisateur peut voir et paramétrer les options d'alignement.

Afficher les options de marge

L'utilisateur peut voir et paramétrer les options de marge (épaisseur, style, couleur).

Afficher les options de bordure

L'utilisateur peut voir et paramétrer les options de bordure (haut, droite, bas, gauche).

Envoi sur le serveur

Autoriser l'utilisateur à envoyer des fichiers sur le serveur.

Créer des dossiers

Autoriser l'utilisateur à créer des dossiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses sous-dossiers).

Effacer des dossiers

Autoriser l'utilisateur à effacer des dossiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses sous-dossiers).

Renommer des dossiers

Autoriser l'utilisateur à renommer des dossiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses sous-dossiers).

Copier/couper/coller dossiers

Autoriser l'utilisateur à copier/couper/coller des dossiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses sous-dossiers).

Effacer des fichiers

Autoriser l'utilisateur à effacer des fichiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses sous-dossiers).

Renommer des fichiers

Autoriser l'utilisateur à renommer des fichiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses sous-dossiers).

Copier/couper/coller fichiers

Autoriser l'utilisateur à copier/couper/coller des fichiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses sous-dossiers).

Redimensionnement à l'envoi

Afficher dans la fenêtre d'envoi les options de redimensionnement de l'image.

Gestionnaire étendu d'images uniquement !

État du redimensionnement

Afficher dans la fenêtre d'envoi l'état du redimensionnement de l'image.

Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Miniatures à l'envoi

Afficher dans la fenêtre d'envoi les options de création automatique de miniature de l'image.

Gestionnaire étendu d'images uniquement !

État des miniatures

Afficher dans la fenêtre d'envoi l'état de création automatique de miniature.

Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Recadrer les miniatures

Activer par défaut le recadrage des miniatures à la taille définie.

Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Transformation d'images

Autoriser la transformation d'images (taille, cadrage, rotation, effets).

Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Gestion des miniatures

Autoriser la création et la suppression de miniature depuis le gestionnaire d'images.

Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Insertion de plusieurs images

Autoriser l'insertion de plusieurs images en même temps.

Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Ajout par Glisser-déplacer

Autoriser l'ajout de fichiers par la fonction "Glisser/Déplacer" dans la zone d'envoi du gestionnaire de fichiers. Uniquement disponible dans Firefox 4+, Chrome 7+, Safari 5.1+ et IE10+

Paramètres avancés (Gestionnaire étendu d'images)

Mode d'affichage	<input type="text" value="Liste"/>
Miniatures en caches	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Dossier du cache	<input type="text"/>
Taille du cache (Mo)	<input type="text" value="10"/>
Durée du cache	<input type="text" value="30"/>
Limite des fichiers en cache	<input type="text" value="0"/>
Largeur (px)	<input type="text" value="640"/>
Hauteur (px)	<input type="text" value="480"/>
Qualité (%)	<input type="text" value="100"/>
Présélection de redimension	<input type="text" value="320x240,640x480,800x600,1024x768"/>
Présélection de cadrage	<input type="text" value="4:3,16:9,20:30,320x240,240x320,640x"/>
Largeur des miniatures (px)	<input type="text" value="120"/>
Hauteur des miniatures (px)	<input type="text" value="90"/>
Qualité des miniatures (%)	<input type="text" value="80"/>
Dossiers des miniatures	<input type="text" value="thumbnails"/>
Préfixe des miniatures	<input type="text" value="thumb_"/>
Utiliser IMagick si disponible	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

Mode d'affichage

Affichage des fichiers en liste (noms) ou en miniatures (génération automatique des miniatures).

Vignettes en caches

Activer/désactiver le cache du gestionnaire de fichiers pour accélérer le chargement en affichage 'Vignettes'. La mise en cache nécessite au moins 32 Mo de mémoire PHP disponibles. Désactivez cette option si les vignettes ne s'affichent pas.

Dossier du cache

Dossier du cache du gestionnaire de fichiers ; par défaut, le dossier 'tmp' de Joomla! est utilisé et doit être en écriture.

Taille du cache (Mo)

Taille maximale attribuée au dossier du cache des vignettes.

Durée du cache

Durée maximale de conservation des vignettes dans le cache.

Limite des fichiers en cache

Nombre maximum de vignettes stockées dans le cache.

Largeur (px)

Largeur par défaut du redimensionnement des images.

Hauteur (px)

Hauteur par défaut du redimensionnement des images.

Qualité (%)

Qualité JPG par défaut du redimensionnement des images, en pourcentage.

Présélection de redimension

Liste de présélection de redimensionnement affichée dans la fenêtre de transformation d'image ; les valeurs doivent être indiquées en largeur et hauteur, séparées par des virgules (640x480,800x600).

Présélection de cadrage

Liste de présélection de cadrage affichée dans la fenêtre de transformation d'image ; les valeurs doivent être indiquées en format ou en largeur et hauteur, séparées par des virgules (16:9,800x600).

Largeur des miniatures (px)

Largeur par défaut des miniatures créées (en général pour popup).

Hauteur des miniatures (px)

Hauteur par défaut des miniatures créées (en général pour popup).

Qualité des miniatures (%)

Qualité JPG par défaut des miniatures créées (en général pour popup).

Dossiers des miniatures

Nom du dossier créé automatiquement à la racine du dossier de l'image (si inexistant) lors de la création de sa miniature.

Préfixe des miniatures

Préfixe ajouté au nom de l'image, utilisé pour nommer la miniature.

Utiliser IMagick si disponible

Utiliser PHP IMagick pour le traitement des images si disponible (recommandé) ou, alternativement, PHP GD library.

Popups (Gestionnaire étendu d'images)

Défaut

--Non défini--

Popups JCE MediaBox

Insérer/Modifier un lien popup JCE MediaBox

Attributs JCE MediaBox

data-mediabox

Groupe

Icône du popup

Oui

Position de l'icône

--Non défini--

Popup automatique

--Non défini--

Masquer le lien

Non

Type de contenu

--Non défini--

Popups HTML

Affichage du lien dans une fenêtre popup HTML classique ;
attention, peut être bloqué par les anti-popup

Défaut

Sélectionnez le type de popup à utiliser par défaut. La liste peut se compléter par des plugins popups pour JCE tel celui proposé pour le composant Widgetkit de YOOftheme.

Popups JCE MediaBox

Activer l'utilisation des popups JCE MediaBox (différents styles d'affichage et de transition sont disponibles dans les paramètres de JCE MediaBox).

Attributs JCE MediaBox

Choisissez l'attribut à appliquer à JCE MediaBox, "data-mediabox" (défaut) ou " rel ".

Groupe

Groupe par défaut assigné aux popups. L'attribution d'un groupe à un popup permet de l'afficher en galerie (défilement d'un popup à l'autre) avec les popups du même groupe, présents dans le même contenu.

Icône du popup

Activer/Désactiver l'affichage de l'icône indiquant le lien popup.

Position de l'icône

Position de l'icône du popup par rapport à l'élément du lien. Si l'élément est du texte, la position est limitée à gauche et à droite. Si l'élément est une image, les positions 'Haut, Gauche', 'Bas, Gauche', 'Haut, Droite' et 'Bas, Droite' sont disponibles.

Popup automatique

Vous pouvez programmer l'affichage automatique de popup au chargement de la page. Une fois : n'affiche le popup qu'une fois par session de navigateur. Multiple : affiche le popup à chaque chargement de la page.

Masquer le lien

Masquer le lien du popup pour un affichage uniquement en galerie - Attention, le popup doit appartenir au groupe d'au moins un lien visible !

Type de contenu

Spécifiez le type de contenu qui s'affichera dans le popup. Certains formats sont automatiquement détectés par JCE Media Box et ne nécessitent pas d'être précisés (images, médias sociaux Youtube, etc.)

Popups HTML

Affichage du lien dans une fenêtre popup HTML classique ; attention, peut être bloqué par les anti-popup.



Réalisation Sarki Multimédia

Édition mai 2016